

Clover (Paielement a la table)

Sur le terminal (CLOVER)

- **Accès** : Vous aurez besoin du « master password » pour démarrer le terminal. Le client devrait l'avoir, sinon contactez **CLOVER**.
 - **Connexion** : Connectez le terminal au Wi-Fi.
 - **Installation** : Téléchargez **SecurePay** via l'« App Market ».
 - **Configuration SecurePay** : Ouvrez l'application (mot de passe initial : **pos1234**).
 - Champ « Adresse IP STPI » = adresse du serveur.
 - **Paramètres avancés** : (Mot de passe : **1234**)
 - **Port STPI** : 9999 (par défaut).
 - **Type de PDV** : 1.
 - **Pourboires** : ON.
 - **Numéro de table** : ON.
 - **Numéro d'addition** : OFF.
 - **Passer le terminal au serveur** : ON.
 - **Passer le terminal au client** : OFF.
 - **Pourboire sur les taxes** : OFF.
-

Dans Tamio

- **Ajout du matériel** : Ajoutez un « device » (un nouveau profil pour chaque terminal utilisé, avec son propre numéro de série et ID).
 - **Device Type** : Payment Terminal.
 - **Model** : Pay@Table.
 - **Protocol** : Pay Me Clover.
 - **IP Address** : 127.0.0.1 (pour utiliser la caisse elle-même).
 - **Port** : Même port que dans SecurePay (9999 par défaut).
 - **Serial #** : Licence fournie par Tamio (une par terminal).
 - **Terminal ID** : * Pour le **A920** : utiliser le numéro de série.
 - Pour le **Clover** : utiliser l'ID trouvé dans les logs (voir étape ci-dessous).
-

Récupération du Terminal ID (Clover)

- Une fois tous les points ci-dessus configurés, tentez de récupérer une table depuis le terminal.
 - Vous obtiendrez une erreur, ce qui est normal.
 - Allez ensuite récupérer l'**ID** généré dans le fichier de log situé ici :
`C:\POS\Logs\errors.txt`
 - Copiez cet ID et collez-le dans le champ **Terminal ID** sur Tamio.
-

Revision #3

Created 2026-04-08 18:30:16 UTC by simon

Updated 2026-04-08 18:57:31 UTC by simon