

Activation License

- [changement de PC](#)


changement de PC


Procédure de transfert de licence et de données Veloce

1. Récupération de la clé d'activation

Si vous avez toujours accès à l'ancien PC fonctionnel, vous pouvez récupérer la clé depuis le logiciel **avant de l'éteindre** :


- Allez dans : **Velbo > Configuration Utilitaire > Outils > Modules installés.**
- Prenez note de la **clé d'activation** (le long numéro).
- Effectuez une sauvegarde (backup) du dossier `C:/Veloce` sur un support externe (clé USB, disque dur externe, etc.).





2. Installation sur le nouveau PC

- Copiez le dossier précédemment sauvegardé dans `C:/Veloce` sur le nouvel ordinateur.
- **Partagez** le dossier `C:/Veloce` en ajoutant l'utilisateur « **Everyone** » avec les droits en **lecture/écriture**.
- Naviguez à l'intérieur du dossier et supprimez le fichier nommé `file106.dat`.





Accès réseau

Choisir les utilisateurs pouvant accéder à votre dossier partagé


Tapez un nom et cliquez sur Ajouter, ou cliquez sur la flèche pour rechercher un utilisateur.

	Ajouter
Nom	Niveau d'autorisation
Administrateurs	Propriétaire
Everyone	Lecture/écriture ▼
simon	Lecture/écriture ▼

[Je rencontre des difficultés pour partager.](#)


Partager

Annuler



3. Activation de la licence

- Ouvrez l'application `C:/Veloce/velbo.exe`.
- Retournez dans : **Configuration Utilitaire** > **Outils** > **Modules installés**.
- Saisissez la clé que vous avez notée précédemment.
- Cliquez sur « **Activer** », puis sur « **Droits via Internet** » en cochant la case « **Changement de nom** ».
- Redémarrez complètement Velbo ; la licence devrait maintenant être activée.
- Effectuez la mise à jour des données pour toutes les caisses.




Veloce-Restaurant/Configuration / Utilitaires (jinctech)

Fichier Configuration Outils Utilitaires Urgences Serveur





- Données de caisses...
- Données de Backoffice auxiliaire...
- Données écrans de cuisine...
- Statistiques du spouleur...
- Module installés...



VELOCE

Version 9.77.4



Version 9.77.4

4. Configuration finale

- Créez des raccourcis pour `C:/Veloce/velbo.exe` et `C:/Veloce/velsrv.exe` sur le bureau.
- Assurez-vous de placer **velsrv.exe** dans le dossier de démarrage de Windows.
- **Important** : Changez le nom du nouvel ordinateur pour qu'il soit **identique** à celui de l'ancien. Sinon, vous devrez réinstaller les caisses Windows sur chaque poste (POS).

